

نظرة عامة على المنتج


أجهزتك كلها. لوحة تحكم واحدة.

vmonitor منصّة مُستضافة لمراقبة الأجهزة وإدارتها والتحكّم بها عن بُعد، مخصّصة لفرق تقنية المعلومات ومزوّدي الخدمات المُدارة. سطح مكتب بعيد، وسطر أوامر، ووصول إلى الملفات على كل جهاز تديره — من أي متصفّح، ودون أي خادم تتولّى تشغيله بنفسك.

استضافة ودعم من Future Vision

ويندوز · macOS · لينكس · BSD · أندرويد

تجربة مجانية ٧ أيام · بدون بطاقة



مكان واحد للوصول إلى كل جهاز تتحمّل مسؤوليته.

يعمل وكيل صغير (agent) على كل جهاز مُدار — محطة عمل، أو خادم، أو كشك خدمة، أو حاسوب محمول لدى العميل. يتّصل الوكيل بمنصة vmonitor عبر اتصال مُشفّر صادر من الجهاز، ويبقى متّصلاً. منذ تلك اللحظة يصبح الجهاز داخل لوحة التحكم: ترى حالته، وتتحكّم بشاشته، وتفتح سطر أوامر عليه، وتنقل الملفات من وإليه، وتشغله أو توقفه، وتقرأ جرد العتاد والبرمجيات فيه. لا شيء آخر يُنَبِّت أو يُفتح أو يُهَيَّأ.

يُقدّم vmonitor كخدمة: شركة Future Vision تشغّل المنصة وتحديثها وتأخذ نسخها الاحتياطية، وأنت تشترك وتضيف أجهزتك وتعمل. لا خادم تجهزه، ولا نافذة صيانة تخطّط لها، ولا برنامج إضافي يثبته الفني — لوحة التحكم صفحة ويب.

TLS	دقيقة	13+	50
تشفير بين الجهاز والخادم والمتصفح	من تثبيت الوكيل إلى التحكم الكامل	نظام تشغيل ومعمارية مدعومة	جهازاً مشمولاً في كل اشتراك

المشكلة التي يُنهيها

كم يكلفك الدعم اليوم، وكم يكلفك مع vmonitor.

بدون منصة وصول عن بُعد	مع VMONITOR
فني يقود سيارته إلى الموقع من أجل إصلاح مدّته عشر دقائق.	الإصلاح يتم من المكتب، في الوقت اللازم لفتح صفحة.
الوصول عن بُعد يعني استثناءات في الجدار الناري أو توجيه منافذ أو حساب VPN لكل موقع.	الاتصال صادر من الجهاز فقط. الشبكات خلف NAT أو عبر بيانات الهاتف ليست عائقاً.
أدوات مشاركة الشاشة تتطلب وجود المستخدم أمام الجهاز ليقبل الجلسة.	وصول غير مراقب: تعمل على الخوادم والمكاتب الفارغة ليلاً.
أداة لسطح المكتب، وأخرى لسطر الأوامر، وثالثة لنقل الملفات.	سطح المكتب وسطر الأوامر والملفات والطاقة والجرد في لوحة واحدة.
لا سجلّ يبيّن من اتّصل بأي جهاز، ولا ماذا فعل.	كل جلسة موثّقة الهوية، ومقيّدة بالصلاحيات، ومسجّلة وقابلة للتسجيل المرئي.

لماذا تضع الفرق أجهزتها على vmonitor؟

القيمة تُقاس بالزيارات التي لم تعد لازمة، وبالتذاكر التي تُغلق من أول اتصال، وبوصول يستطيع مسؤول الأمن لديك الدفاع عنه.



حلّ أسرع وتحويلات أقل

سطح المكتب وسطر الأوامر والملفات على بُعد نقرة واحدة من صف الجهاز. لا انتظار لفراغ المستخدم، ولا شرح للقوائم عبر الهاتف.



زيارات المواقع تصبح استثناءً

معظم الأعطال برمجية لا مادية. عالجها من لوحة التحكم، فيختفي وقت التنقل وكلفة الوقود وتنسيق المواعيد من كل تذكيرة.



لا شيء تشغله أو تصونه

المنصة مُستضافة ومحدّثة لدى Future Vision. لا خادم تحسب حجمه، ولا قاعدة بيانات تنسخها احتياطياً، ولا ليلة تحديث — ولا برنامج على جهاز الفئّي.



لا ثغرات في الشبكة

لا شيء مكشوف للاتصال الوارد. الأجهزة خلف NAT، أو على شبكة ضيوف لدى عميل، أو على اتصال خلوي، تبقى في متناولك دون أي تعديل على شبكتها.



بند تكلفة واحد ومتوقع

اشترك واحد بكل المزايا، يشمل 50 جهازاً، دون رسوم لكل فئّي أو لكل جلسة. ابدأ بتجربة سبعة أيام دون بطاقة.



وصول يقبله المدقّق

الصلاحيات تُمنح لكل مستخدم ولكل مجموعة أجهزة على حدة. كل جلسة منسوبة إلى صاحبها ومسجّلة ويمكن تصويرها — فالدليل موجود قبل أن يطلبه أحد.

لمن هذا المنتج. فرق تقنية المعلومات الداخلية التي تدعم موظفين في فروع وطوابق ومنازل؛ ومزوّدو الخدمات المُدارة الذين يتابعون أجهزة في مواقع عملاء متعدّدة؛ وكل جهة لديها أجهزة تعمل دون مستخدم أمامها — أكشاك خدمة، وشاشات عرض، ونقاط بيع، وخوادم بعيدة — يجب أن تبقى في المتناول دون إرسال شخص للوقوف أمامها.

كل ما يقف بينك وبين الجهاز... أزيل.

القدرات الكاملة، مرتّبة حسب ما تفعله بها.

الوصول والتحكّم

- سطح مكتب بعيد (KVM) — تحكّم كامل بالفأرة ولوحة المفاتيح من المتصفح، مع دعم الشاشات المتعدّدة.
- سطر أوامر عبر الويب — صدفّة حقيقيّة PowerShell أو bash أو sh دون إدارة مفاتيح SSH.
- عرض عدّة أجهزة — راقب أسطح مكتب متعدّدة في آن واحد وادخل أيّها شئت.
- تسجيل الجلسات — سجّل الجلسة البعيدة للتدريب أو التدقيق أو حسم أي خلاف.
- الحافظة ونقل الملفات — انسخ النصوص وأفلت الملفات مباشرة داخل الجلسة الجارية.
- مدير ملفات — تصفّح ورفع وتنزيل وإعادة تسمية وحذف على نظام ملفات الجهاز البعيد.
- إجراءات جماعية — نفّذ الأمر نفسه أو ادفع الملف نفسه إلى مجموعة أجهزة كاملة.
- وصول غير مراقب — لا حاجة لوجود المستخدم أمام الجهاز ولا لقبوله الجلسة.

الطاقة والتحكّم خارج النطاق


- التشغيل عبر الشبكة (Wake-on-LAN) — أيقظ جهازاً نائماً عبر أي وكيل متّصل على الشبكة نفسها.
- Intel AMT — تحكّم بالشاشة والطاقة والإقلاع من تحت نظام التشغيل.
- التحكّم بالطاقة — إيقاف أو إعادة تشغيل أو إسبات أو تصفير الجهاز من لوحة التحكّم.
- الوصول إلى ما لا يُوصَل إليه — الأجهزة المطفأة أو المتعطّلة أو أثناء إعادة التثبيت تبقى ضمن المتناول.

المراقبة والرؤية

- حالة حيّة — متّصل أو غير متّصل أو خامل، لكل الأجهزة في نظرة واحدة.
- جرد البرمجيات — ما المثبّت على كل جهاز، وبأي إصدار.
- تنبيهات — إشعار بالبريد أو عبر المراسلة عند اتصال جهاز أو انقطاعه أو تغيّر حالته.
- جرد العتاد — المعالج والذاكرة والأقراص وبطاقات الشبكة وBIOS والأرقام التسلسلية.
- سجّل أحداث لكل جهاز — الاتصالات والجلسات وأحداث الطاقة والأخطاء في مسار واحد.
- ملاحظات ووسوم — سجّل ما هو الجهاز وأين يقع ومن يملكه.

التنظيم وضبط الصلاحيات

- مجموعات أجهزة — عدد غير محدود من المجموعات: لكل عميل أو موقع أو طابق أو دور.
- مجموعات مستخدمين — امنح فريقاً كاملاً الصلاحيات نفسها بخطوة واحدة.
- تحقّق بخطوتين — تطبيقات TOTP أو مفاتيح FIDO2/WebAuthn، ويمكن فرضه على الجميع.
- صلاحيات دقيقة — عرض فقط، أو سطح مكتب، أو أوامر، أو ملفات، أو طاقة — لكل مستخدم ولكل مجموعة.
- مثبّت بسطر واحد — ولّد أمر تسجيل أو رابط دعوة لكل نظام تشغيل من داخل لوحة التحكّم.
- سجّل تدقيق — من اتّصل بأي جهاز، ومتى، ومن أين، وماذا فعل.



جاهز خلال بعد ظهر يوم واحد، لا خلال ربع سنة.

ثلاث خطوات من نموذج التسجيل إلى التحكم الكامل بجهاز.

03

تحكم

تظهر الأجهزة في لوحة التحكم خلال دقيقة من التثبيت. افتح سطح المكتب أو الأوامر أو الملفات لأيّ منها، من أي متصفح وأي مكان.

desktop • terminal • files

02

أضف الأجهزة

ولّد مثبّتاً بسطر واحد لكل نظام من لوحة التحكم وشغله على الجهاز. الوكلاء يتصلون صاعدين — دون منافذ واردة ودون VPN.

windows • macos • linux • bsd

01

أنشئ حسابك

سجّل بريد إلكتروني وتصبح داخل لوحة التحكم خلال دقيقة. لا برنامج تثبته، ولا خادم تجهزه، ولا بطاقة للتجربة.

vmonitor.ae → free trial

البنية

اتصالان صادران فقط، ولا شيء مكشوف.

متصفحك	TLS	منصة vmonitor	TLS	الجهاز المُدار
لوحة التحكم — أي متصفح حديث، على الحاسوب أو الهاتف	HTTPS 443	مُستضافة ومحدّثة ومنسوخة احتياطياً لدى Future Vision	صادر فقط	الوكيل يتصل صاعداً — خلف NAT أو جدار ناري أو شبكة خلوية

الجهاز المُدار لا ينتظر أي اتصال وارد: الوكيل يفتح قناة WebSocket مشفرة واحدة نحو المنصة ويبقيها حيّة. لهذا لا يحتاج التسجيل إلى قاعدة في الجدار الناري ولا إلى توجيه منفذ ولا إلى VPN، ولهذا يعمل الحاسوب المحمول بالطريقة نفسها في المكتب أو المنزل أو عبر نقطة اتصال الهاتف.

الأنظمة المدعومة

النظام	التغطية
ويندوز	إصدارات سطح المكتب والخادم، 32 و64 بت، يُثبّت كخدمة
macOS	معالجات Intel ومعالجات Apple Silicon
لينكس	x86 وx86-64 وARM (بما فيها اللوحات المفردة) وMIPS
FreeBSD	x86-64
أندرويد	تطبيق وكيل للأجهزة اللوحية والهواتف
Intel AMT	تحكم خارج النطاق دون أي وكيل يعمل على الجهاز إطلاقاً

وصول عن بُعد يوقع عليه فريق الأمن لديك.

التحكم عن بُعد صلاحية كبيرة، ويتعامل vmonitor معها على هذا الأساس: موثقة الهوية، ومحددة النطاق، ومشفرة، ومسجلة.



مصادقة قوية

تحقق بخطوتين عبر TOTP ومفاتيح عتادية FIDO2/WebAuthn لحسابات لوحة التحكم، مع قفل الحساب بعد المحاولات الفاشلة. ويمكن فرض التحقق بخطوتين على كل مستخدم الحساب.



تشفير من طرف إلى طرف

تشفير TLS على كل مسار: من المتصفح إلى المنصة، ومن المنصة إلى الوكيل. ويتوثق الوكيل ببصمة شهادة لا بكلمة مرور مشتركة، فسرقه نص المثبت ليست سرقة للجهاز.



مسائلة مبنية في التصميم

عمليات الدخول والاتصالات والتغييرات الإدارية تُكتب في سجل تدقيق، والجلسات البعيدة قابلة للتسجيل المرئي — فتقوم مراجعة أي حادثة على أدلة لا على ذاكرة.



أقل امتياز ممكن

الصلاحيات تُسند لكل مستخدم ولكل مجموعة أجهزة، وقد تتوقف عند «عرض فقط». يرى الفني العملاء الذين يدعمهم فقط، ويملك من الصلاحيات ما يحتاجه دوره لا أكثر.

نموذج من سجل التدقيق

AUDIT STREAM — LIVE

● CONNECTED

```
12:03:41 agent connect — WS-FRONT-04 (cert verified)
12:03:42 tls 1.3 channel established
12:05:10 auth ok — admin@fv (totp + webauthn)
12:05:33 desktop session → WS-FRONT-04 (recorded)
12:18:02 session closed — audit entry #84122 written
```

فريق واحد يقف خلفه. vmonitor مُصمَّم ومطوَّر ومُستضاف ومدعوم من Future Vision. التنصيب والتحديثات والدعم تأتي جميعها من الفريق الذي كتب البرنامج — لا يوجد مورّد ثالث بينك وبين الحل.

اشتراك واحد. وكل المزايا.

ابدأ بسبعة أيام مجاناً ودون بطاقة. اشترك من داخل لوحة التحكم عند انتهاء التجربة، وتبقى كل أجهزتك ومجموعاتك كما هي.

الأفضل قيمة

سنوي

AED 3,750

سنوياً • غير شامل ضريبة القيمة المضافة 5%

شهران مجاناً مقارنةً بالدفع الشهري.

شهري

AED 375

شهرياً • غير شامل ضريبة القيمة المضافة 5%

يمكن الإلغاء في أي وقت من لوحة التحكم.

مشمول في كل اشتراك

- ✓ مجموعات أجهزة غير محدودة
- ✓ عرض عدّة أجهزة وإجراءات جماعية
- ✓ جرد العتاد والبرمجيات
- ✓ صلاحيات لكل مستخدم ولكل مجموعة
- ✓ دعم من الفريق الذي يطور المنتج

- ✓ حتى 50 جهازاً مُداراً
- ✓ سطح مكتب وسطر أوامر ووصول للملفات
- ✓ تشغيل عبر الشبكة وتحكّم بالطاقة
- ✓ تحقّق بخطوتين
- ✓ سجّل تدقيق وتسجيل للجلسات

أسئلة متكرّرة

هل علينا تشغيل خادم؟

لا. المنصة مُستضافة ومحدّثة ومنسوخة احتياطياً لدى Future Vision — أنت تشترك وتضيف الأجهزة وتستخدم لوحة التحكم من المتصفح.

هل يمكن ضبط صلاحيات كل فتي؟

نعم. تُضبط الصلاحيات لكل مستخدم ولكل مجموعة أجهزة — عرض فقط، أو سطح مكتب، أو أوامر، أو ملفات، أو طاقة — وكل جلسة تُسجّل.

هل تحتاج الأجهزة إلى منافذ مفتوحة أو VPN؟

لا. الوكيل يفتح اتصالاً صاعداً مشفّراً واحداً، فتعمل الأجهزة خلف NAT أو جدار ناري أو شبكة خلوية دون أي تغيير في الشبكة.

ماذا يحدث بعد انتهاء التجربة؟

تستمر من داخل لوحة التحكم فيستمر الحساب نفسه بأجهزته ومجموعاته. وبدون اشتراك يبقى الحساب قائماً لكن يتوقّف الوصول إلى الأجهزة.

ابدأ تجربتك المجانية لسبعة أيام

سجّل، وأضف جهازاً، وتحكّم به قبل أن يغلي الماء. دون بطاقة، ودون مكالمة، ودون أي تثبيت من جهتك.

الهاتف

+971 2 6327 566

واتساب

+971 50 350 0766

لوحة التحكم والتسجيل

vmonitor.ae

الشركة

Future Vision • أبوظبي، الإمارات

البريد الإلكتروني

info@thefuturevision.com